

## Comment procéder à la migration MailStore ?

Maxime - 2020-02-17 - Mailstore

Il est possible de déplacer un magasin d'archive unique ou l'archive complète MailStore Server sur un nouveau disque dur, une machine à tout moment. Pour que cette migration se déroule correctement, il y a plusieurs façons de procéder.

### **Déplacement d'un Magasin d'archive unique.**

Pour déplacer un magasin d'archive vers un autre disque dur il faut suivre les informations ci-dessous. La base de données maîtresse de MailStore ainsi que tous les autres magasins d'archives reste inchangée.

- Lancer MailStore Client en tant qu'utilisateur avec des privilèges administratifs.
- Aller dans Outils d'administration->Stockage-> Emplacements de stockage
- Rappelez-vous l'état ainsi que le chemin du magasin d'archives que vous voulez déplacer.
- Changer l'état du magasin d'archive que vous souhaitez déplacer sur Désactiver
- Déplacer le dossier du magasin d'archive qui se situe dans le dossier MailArchive vers le nouvel emplacement
- Vous retournez dans MailStore client, cliquez sur Modifier.. et modifier le chemin d'accès vers le nouveau répertoire.
- Changer l'état du magasin d'archive pour le remettre dans son état initial

### **Déplacement d'une installation MailStore vers un disque dur externe.**

Pour déplacer une installation MailStore Server, où tous les magasins d'archives sont situés sous le répertoire de la base de données maître (par défaut: C: \ MailArchive) à un autre disque dur, suivez les étapes ci-dessous. Le répertoire du programme de MailStore reste inchangé.

- Arrêtez le service Serveur MailStore, soit par le biais de la configuration Server Service MailStore ou le panneau de contrôle de service ou en exécutant la commande « net stop » MailStore Server » à partir de la ligne de commande.
- Déplacez le répertoire de base de données principale (par défaut: C: \ MailArchive) et tous les sous-répertoires vers le nouvel emplacement. La structure du répertoire doit être préservée.
- Exécutez l'utilitaire de configuration du service MailStore Server et changer le répertoire de la «base de données principale » vers le nouvel emplacement.
- Démarrez le service MailStore Server à nouveau, soit par le biais de la configuration

Server Service MailStore ou le panneau de contrôle de service ou en exécutant la commande « net start » MailStore Server » à partir de la ligne de commande.

Il faut savoir que le débit du disque dur externe peut avoir un impact négatif sur la performance de MailStore Server mais aussi que les magasins d'archives qui ne sont pas stockés dans un chemin relatif à la base de données maître doivent être ré-attaché ou modifiés après le déplacement de l'archive.

### **Déplacement d'une installation MailStore vers une nouvelle machine**

Pour déplacer MailStore Server vers une nouvelle machine avec tous les utilisateurs, les paramètres et les e-mails vous devez suivre ces étapes:

- Arrêtez le service MailStore Server sur la machine actuelle, soit par le biais de la configuration Server Service MailStore ou le panneau de contrôle de service ou en exécutant la commande « net stop » MailStore Server » à partir de la ligne de commande.
- Déplacez le répertoire de base de données maître (par défaut: C: \ MailArchive) et tous ses sous-répertoires et tous les magasins d'archives qui existent sur la machine actuelle à la nouvelle machine. La structure du répertoire doit être préservée.
- Désinstaller MailStore Server sur la machine actuelle. Utilisez Ajout / Suppression de programmes disponibles dans le panneau de configuration.
- Transférez votre licence MailStore Server sur la nouvelle machine grâce à leur portail de licence.
- Installez MailStore Server sur la nouvelle machine.
- Si l'emplacement du répertoire de base de données principale à utiliser ne correspond pas au chemin par défaut C: \ MailArchive, exécuter l'utilitaire de configuration du service MailStore Server, arrêter le service Serveur MailStore et changer le répertoire de la «base de données principale » vers le nouvel emplacement.
- Si vous avez des tâches planifiées côtés clients, exporter le certificat SSL et la clé privée (généralement mit dans un fichier PKCS # 12) avec le nom commun « MailStore Server» du magasin de certificats des machines et de l'importer dans le même emplacement sur la nouvelle machine. Reportez-vous à l'aide de Windows pour de plus amples informations sur la gestion des certificats SSL.
- Lancez MailStore Server et activer la licence en saisissant la clé d'activation de 25 chiffres lorsque vous vous connectez en admin lors du lancement du MailStore client pour la première fois en allant dans outils d'administration-> divers et gestion des licences.
- Maintenant remettre en place les tâches planifiées.

Il faut savoir que les magasins d'archives qui ne sont pas stockés dans un chemin relatif à la base de données maître doivent être ré-attaché ou modifiés après le déplacement de l'archive.