Comment mettre à jour SecurityGateway ?

Philippe - 2020-08-24 - SecurityGateway

Cet article explique comment mettre à niveau une version existante de SecurityGateway vers la version actuelle du logiciel.

Avant de mettre à jour SecurityGateway, assurez-vous que vous disposez d'un abonnement en cours.

Suivez ce lien pour le savoir : http://www.altn.com/Upgrade/Default.asp

Utilisez la clé d'enregistrement qui se trouve dans SecurityGateway en naviguant ici : Configuration/Utilisateurs | Enregistrement

L'assistant du site web vous indiquera si vous avez ou non un abonnement en cours.

N'oubliez pas non plus de consulter les notes de mise à jour de la version actuelle sur le site web afin d'évaluer comment vous serez affecté par les changements de fonctionnalités. Un lien vers les notes de mise à jour vous sera fourni pendant le processus de mise à niveau, mais vous pouvez également trouver les dernières notes de mise à jour à l'adresse suivante : http://files.altn.com/securitygateway/release/relnotes_en.htm

Suivez ces étapes pour mettre à niveau SecurityGateway :

1. Par mesure de précaution, sauvegardez toute la structure des répertoires de SecurityGateway.
2. Ouvrez la console SecurityGateway.
3. Cliquez sur Configuration/Utilisateurs dans le volet de gauche, puis sélectionnez Mises à jour du logiciel.
4. Cliquez sur le lien "Une mise à jour SecurityGateway pour Exchange/SMTP est disponible".
   (Si ce lien n'est pas répertorié, cliquez sur le lien "Cliquez ici pour vérifier les mises à jour logicielles maintenant").
5. Cliquez sur le lien "Cliquez ici pour télécharger et installer cette mise à jour maintenant".
6. Cliquez sur OK pour redémarrer SecurityGateway et télécharger la mise à jour.
7. Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur le bouton "Fermer".

Autre méthode de mise à jour :

1. Par mesure de précaution, sauvegardez toute la structure des répertoires de SecurityGateway.
2. Téléchargez la mise à jour de SecurityGateway sur notre site web en suivant ce lien : http://www.altn.com/Downloads/ExistingCustomers/
3. Dans le champ "SecurityGateway", cliquez sur le bouton "Download" puis "Download now"
4. Sélectionnez votre "langue de produit"
5. Enregistrez le fichier d'installation du SecurityGateway sur votre ordinateur.
6. Exécutez le fichier d'installation du SecurityGateway.
   (L'installateur arrêtera le service SecurityGateway pour effectuer les mises à jour du fichier)
7. Suivez les étapes d'installation.
8. Cliquez sur Terminer pour lancer SecurityGateway.